

## Como configurar o Live Mail

### Informações de servidor:

Servidor SMTP: mail.domínio

Servidor POP: mail.domínio

### Na opção avançado:

POP: 110

SMTP: 587

### Em servidor de saída

Não esquecer de **“Marcar opção meu servidor requer autenticação”**


### Lembre-se

Pode ser acessado também através do webmail:


<http://webmail.domínio> - /Ex: <http://webmail.dpeg.com.br>

Segue abaixo o tutorial:


Clique em **contas**.



Clique em **Email**.



Na tela seguinte digite seu **Endereço de e-mail (1)**, **Senha (2)** e o **Nome para exibição nas mensagens enviadas (3)**; Marque a opção **Lembrar senha** para não precisar digitá-la sempre que acessar o programa de e-mail.



Windows Live Mail

## Adicione contas de email

Se você possuir um Windows Live ID, entre agora. Caso contrário, crie um mais tarde.  
[Entrar no Windows Live](#)

**1** Endereço de email:  
nome@example.com  
[Obter um endereço de email do Windows Live](#)

A maioria das contas de email funciona com o Windows Live Mail, incluindo  
Hotmail  
Gmail  
entre outros.


**2** Senha:  
\*\*\*\*\*  
 Lembrar esta senha

**3** Nome para exibição nas mensagens enviadas:  
Exemplo: João Silva

Definir configurações do servidor manualmente

Cancelar Avançar >

Após clique em **Avançar**.



Windows Live Mail

## Adicione contas de email

Se você possuir um Windows Live ID, entre agora. Caso contrário, crie um mais tarde.  
[Entrar no Windows Live](#)

Endereço de email:  
nome@example.com  
[Obter um endereço de email do Windows Live](#)

A maioria das contas de email funciona com o Windows Live Mail, incluindo  
Hotmail  
Gmail  
entre outros.

Senha:  
\*\*\*\*\*  
 Lembrar esta senha

Nome para exibição nas mensagens enviadas:  
Exemplo: João Silva

Definir configurações do servidor manualmente

Cancelar Avançar >

Windows Live Mail

## Defina as configurações do servidor

Se você não souber as configurações do servidor de email, contate o seu provedor de serviços de Internet ou o administrador da rede.

Informações do servidor de entrada

Tipo de servidor: **1** POP

Endereço do servidor: \_\_\_\_\_ Porta: 110

Requer uma conexão segura (SSL)

Informações do servidor de saída

Endereço do servidor: \_\_\_\_\_ Porta: 587

Requer uma conexão segura (SSL)  
 Requer autenticação

Autenticar usando: **2** Texto não criptografado

Nome de usuário de logon: **3** terra.teste

Cancelar Voltar Avançar

Windows Live Mail

## Defina as configurações do servidor

Se você não souber as configurações do servidor de email, contate o seu provedor de serviços de Internet ou o administrador da rede.

Informações do servidor de entrada

Tipo de servidor: POP

Endereço do servidor: \_\_\_\_\_ Porta: 110

Requer uma conexão segura (SSL)

Informações do servidor de saída

**1** Endereço do servidor: smtp.terra.com.br **2** Porta: 587

Requer uma conexão segura (SSL)  
 **3** Requer autenticação


Autenticar usando: Texto não criptografado

Nome de usuário de logon: terra.teste

Cancelar Voltar Avançar

**IMPORTANTE:** Caso você utilize o antivírus Avast e ocorra alguma falha após a alteração da porta do servidor SMTP, basta abrir o antivírus, ir em: **Módulos Residentes > Módulo E-mail > Configurações Avançadas > Contas SSL** e excluir as informações associadas à porta 25.

Após clique em **Avançar**.



Windows Live Mail


### Defina as configurações do servidor

Se você não souber as configurações do servidor de email, contate o seu provedor de serviços de Internet ou o administrador da rede.

|  |  |
|--|--|
| <b>Informações do servidor de entrada</b>                | <b>Informações do servidor de saída</b>                  |
| Tipo de servidor:<br><b>POP</b>                          | Endereço do servidor: smtp.terra.com.br      Porta: 587  |
| Endereço do servidor:      Porta: 110                    | <input type="checkbox"/> Requer uma conexão segura (SSL) |
| <input type="checkbox"/> Requer uma conexão segura (SSL) | <input checked="" type="checkbox"/> Requer autenticação  |
| Autenticar usando:<br>Texto não criptografado            |  |
| Nome de usuário de logon:<br>terra.teste                 |  |

Cancelar   Voltar   **Avançar**

Clique em **Concluir** para finalizar a configuração.



Windows Live Mail

### Sua conta de email foi adicionada

✓ terra.teste@terra.com.br foi adicionada

[Adicionar outra conta de email](#)

**Concluir**